I) Installation de Proxmox VE

Cette installation sera réalisée sur un environnement Proxmox VE 8.3 afin de faciliter le processus. Bien que cette méthode ne soit pas optimale, cette documentation se concentre exclusivement sur l'installation. Les aspects liés aux performances ne sont pas abordés ici.

Étapes d'installation

1) Création de la VM et montage de l'ISO

Commencez par créer une machine virtuelle (VM) et y monter l'ISO de Proxmox. Assurez-vous de spécifier qu'il s'agit d'un système Linux utilisant un noyau moderne, ce qui permet d'optimiser la gestion de la VM.

Create: Virtual Machine							\otimes
General OS System	Disks CPU	Memory	Network	Conf			
Use CD/DVD disc image	file (iso)		Guest OS:				
Storage:	local		Туре:		Linux		
ISO image:	proxmox-ve-8.3.1.	iso 🗸	Version:		6.x - 2.6 Kernel		
O Use physical CD/DVD Dr	ive						
🔵 Do not use any media							
					Advanced	Back	Next

2) Configuration du BIOS

Dans les paramètres système de la VM, modifiez le type de BIOS pour le passer en **UEFI**. Cette configuration accroît la compatibilité avec les futures machines virtuelles du système.

Create: Virtual Machine						
General OS	System Disks CPU	Memory	Network Cor			
Graphic card:	Default		SCSI Controller:	VirtIO SCSI single		
Machine:	Default (i440fx)		Qemu Agent:			
Firmware						
BIOS:	OVMF (UEFI)		Add TPM:			
Add EFI Disk:						
EFI Storage:	local					
Format:	QEMU image format (qcow2)					
Pre-Enroll keys:						
Help				Advanced	Back	Next

3) Paramètres de stockage

Indiquez la quantité de stockage en Go souhaitée. La valeur par défaut de 32 Go est parfaite pour un test. Cependant, ici, nous choisissons d'augmenter à **60 Go** afin de disposer d'une marge supplémentaire.



4) Configuration CPU

Dans la section **CPU**, spécifiez le nombre de processeurs ainsi que le nombre de vCores à allouer à l'hôte. Pour cette machine de test, **4 vCores** suffisent. **Important :** Dans la section "Type", sélectionnez la valeur **host**. Cela permet de refléter le modèle exact du processeur physique et d'activer certains modules, comme le **nesting**, indispensable pour exécuter des conteneurs Docker.

Create: Vi	rtual N	lachine								\otimes
General	os	System	Disks	CPU	Memory	Network	Conf			
Sockets:		1				Туре:		host		\times \sim
Cores:		4				Total cores:		4		
🕑 Help								Advanced	Back	Next

5) Configuration de la RAM

Définissez la quantité de RAM en fonction de vos besoins. Dans cet exemple, nous allouons **8 Go de RAM**, ce qui est suffisant pour une machine de test.

Create: Vi	rtual Ma	achine							\otimes
General	OS	System	Disks	CPU	Memory	Network	Confirm		
Memory (M	B):		8192						
Help]						Advanced 🗌	Back	Next

6) Configuration réseau

Cette étape peut être passée dans la configuration initiale. Nous effectuerons la configuration réseau directement dans le setup de Proxmox.

Astuce : Assurez-vous simplement que la VM soit connectée à un réseau disposant d'un accès à Internet, condition essentielle pour l'installation.

II) Configuration de Proxmox VE

1) Sélection du disque virtuel

Dans l'assistant de configuration, sélectionnez le disque virtuel.



2) Langue et fuseau horaire

Choisissez la langue et le fuseau horaire. Dans cet exemple, nous sélectionnons **Français** et **France**.

	Proxmox VE Installer
The Proxmox Installer automatically makes location-based optimizations, like choosing the nearest mirror to download files from. Also make sure to select the correct time zone and keyboard layout. Press the Next button to continue the installation.	 Country: The selected country is used to choose nearby mirror servers. This will speed up downloads and make updates more reliable. Time Zone: Automatically adjust daylight saving time. Keyboard Layout: Choose your keyboard layout.
Country	France
Time zone	Europe/Paris
Keyboard Layout	French
Abort	Previous Next

3) Définir le mot de passe et l'adresse e-mail

Choisissez un mot de passe et une adresse e-mail pour recevoir les notifications système.



4) Configuration réseau

Voici un exemple de configuration réseau utilisé :

- IP: 192.168.1.175
- Gateway : 192.168.1.1
- DNS: 192.168.1.1

X PROXMO	Proxmox VE Installer
Management	Network Configuration
Please verify the displayed network configuration. You will need a valid netwo configuration to access the management interface after installing. After you have finished, press the Next bu You will be shown a list of the options that chose during the previous steps.	 IP address (CIDR): Set the main IP address and netmask for your server in CIDR notation. Gateway: IP address of your gateway or firewall. DNS Server: IP address of your DNS server.
Management Interface	● ens18 - bc:24:11:04:d5:a9 (virtio_net) ▼
Hostname (FQDN)	pve.home
IP Address (CIDR)	192.168.1.175 / 24
Gateway	192.168.1.1
DNS Server	192.168.1.1
Abort	Previous Next

On peut ensuite valider et lancer l'installation 🚀

III) Création d'une VM

1) Première connexion

À la fin de l'installation, la console de Proxmox nous indique comment accéder à l'interface web (GUI). Dans notre cas, l'adresse est <u>https://192.168.1.175:8006</u>. Une fois connectés, nous arrivons sur l'interface graphique (GUI).

2) Optimisation de l'espace

L'ISO de Proxmox permet un déploiement rapide, mais vient avec un système de formatage très spécifique qui peut être contraignant dans un environnement de test comme le nôtre. Pour résoudre cela, nous allons supprimer la partition **local-lvm** et réassigner l'espace libre à **local**.

Étapes à suivre :

- 1. Accédez à une console ou connectez-vous en SSH à votre serveur Proxmox.
- 2. Exécutez les commandes suivantes pour supprimer la partition et réassigner l'espace :

```
lvremove /dev/pve/data
lvresize -l +100%FREE /dev/pve/root
resize2fs /dev/mapper/pve-root
```

IV) Utilisation de cloud-init pour créer une template de VM Debian 11

cloud-init est un logiciel qui automatise l'initialisation des instances cloud lors du démarrage du système. cloud-init utilise des fichiers d'instructions au format YAML pour effectuer des tâches. Vous décidez de la configuration initiale que vous souhaitez que cloud-init effectue en fournissant des instructions dans les fichiers YAML. Lorsqu'une instance démarre, le service cloud-init démarre, recherche et exécute les instructions. Les tâches sont exécutées lors du premier démarrage ou lors des démarrages suivants de votre VM, en fonction de la configuration de cloud-init. Ce script permet de créer rapidement une VM et de lui assigner une configuration réseau à l'aide de cloud-init.

1) Script pour créer une template avec cloud-init

Prérequis

Cloud-init dépend de **libguestfs-tools** : assurez-vous de l'avoir installé au préalable avec apt install libguestfs-tools.

Script

```
#!/bin/bash
VM ID U18='1014'
VM_NAME_U18='Debian-11'
IMG_NAME_U18='Debian-11-bullseye-amd64.raw'
# Download iso
if [ -f ${IMG_NAME_U18} ]; then
   echo "File already exists"
else
    echo "File does not exist, downloading the ISO file."
    wget -0 ${IMG_NAME_U18}
https://cloud.debian.org/images/cloud/bullseye/latest/debian-11-genericcloud-
amd64.raw
fi
sleep 2
virt-customize -a ${IMG_NAME_U18} --install qemu-guest-
agent, htop, iftop, nload, iotop, curl, git, vim, neofetch, fail2ban
```

```
virt-customize -a ${IMG_NAME_U18} --run-command "curl -s
https://packagecloud.io/install/repositories/ookla/speedtest-c >
/etc/apt/sources.list.d/speedtest.list"
virt-customize -a ${IMG_NAME_U18} --update
virt-customize -a ${IMG_NAME_U18} --install speedtest
virt-customize -a ${IMG_NAME_U18} --timezone Europe/Paris
virt-customize -a ${IMG_NAME_U18} --run-command "sed -i
's/PasswordAuthentication no/PasswordAuthentication yes/g'
/etc/ssh/sshd_config"
virt-customize -a ${IMG_NAME_U18} --run-command "sed -i 's/#PermitRootLogin
prohibit-password/PermitRootLogin yes/g' /etc/ssh/sshd_config"
virt-customize -a ${IMG_NAME_U18} --run-command "sed -i 's/^#PrintLastLog
yes/PrintLastLog no/' /etc/ssh/sshd_config"
sleep 2
qm create ${VM_ID_U18} \
--name ${VM_NAME_U18} \
--agent=1,fstrim_cloned_disks=1 \
--machine pc-i440fx-5.2 \setminus
--scsihw virtio-scsi-pci \
--core 1 \setminus
--memory 2048 \
--cpu host \
--numa 1 \
--ostype l26 \
--net0 virtio,bridge=vmbr0,firewall=0 \
--tablet 0
sleep 2
qm importdisk ${VM_ID_U18} ${IMG_NAME_U18} local
sleep 2
qm set ${VM_ID_U18} \
--scsi0 local: ${VM_ID_U18}/vm-${VM_ID_U18}-disk-0.raw
sleep 2
qm set ${VM_ID_U18} --ide2 local:cloudinit
qm set ${VM_ID_U18} --boot c --bootdisk scsi0
qm set ${VM_ID_U18} --serial0 socket --vga serial0
sleep 2
qm template ${VM_ID_U18}
```

Suit a ça une template sera disponible dans la section des host :



2) Duplication de la template

Pour dupliquer la template il faut faire clique droit et sélectionné "Clone", bien indiquer le mode "Full Clone" et le nom

Clone VM Temp	late 1014				\otimes
Target node:	pve	Mode:	Full Clone		
VM ID:	100	Target Storage:	local		
Name:	SRV-Debian	Format:	QEMU image format	(qc	
Resource Pool:					
C Help				Clone	2

Notre VM apparait dans la liste



V) Mise en place d'une tache de backup automatique.

Dans la section : Datacenter > Backup il est possible de planifier des backups. Ici on indique 05:00 pour la faire quotidiennement à 5H du matin

×PR0×M0	X Virtual Environment 8	3.3.0 Search									
	× 🗘	Datacenter									
			Crea	ate: Backup	Job						
✓	hian)	Q Search	Search General Retention Note Template Advanced								
[]_ 1014 (Debian		Summary	Nod	e:				Notification	Default (Auto)		
localnetwork		D Notes	Stor	age:	local			Fond smail to:			
ilocal (pve)		Cluster	Sche	edule:	5:00			Send email to.			
		🖗 Ceph	Sele	ction mode:	Include selected	VMs		Send email:			
		Options						Compression:	ZSTD (fast and goo	od)	
		Storage						Mode:	Snapshot		
		🖺 Backup						Enable:			
		🔁 Replication	Job	Comment:							
		Permission:		ID 个	Node	Status	Name	;		Туре	
		👗 Users		100	pve	stopped	SRV-	Debian		Virtual Machine	e
		👌 API Toke		1014	pve	stopped	Debia	มก-11		Virtual Machine	e
		🔦 Two Fac									
		🕍 Groups									
Tasks Cluster log											
Start Time \downarrow	End Time	Node									
Jan 06 09:14:50	Jan 06 09:14:55	pve									
Jan 06 09:13:15	Jan 06 09:13:19	pve									
Jan 06 03:23:34	Jan 06 03:23:35	pve		Hala							to
Jan 05 01 26 03	Jan 05 01:26:04	pve		пер						Crea	ate

Dans la catégorie rétention on indique ces valeurs :

Elles permettent d'effectuer des backup incrémentiel sur 7 jours glissants

Create: Backup	Job			\otimes
General Rete	ention Note Template	Advanced		
🗌 Keep all backı	ips			
Keep Last:			Keep Hourly:	
Keep Daily:	7		Keep Weekly:	
Keep Monthly:			Keep Yearly:	
😧 Help				Create

Pour tester une backup il suffit de sélectionner la backup sur la période qui nous intéresse ici la dernière suffit.

Overwrite Resto		\otimes				
Source:	vzdump-qemu-100-2	zdump-qemu-100-2025_01_06-09_21_51.vma.zst				
Storage:	From backup config	From backup configuration				
VM:	100					
Bandwidth Limit:	Defaults to target storage restore limit 💲 MiB/s					
Unique:		Start after restore: [
Override Settings	:					
Name:	SRV-Debian	Memory:	2048			
Cores:	1 0	Sockets:				
				Restore		

On vérifie qu'il n'y ai pas d'erreur dans les logs avant de validé la backup.

Task viewer: VM 100 - Restore	\otimes
Output Status	
Stop	ownload
progress 82% (read 1760952320 bytes, duration 5 sec)	
progress 83% (read 1782448128 bytes, duration 5 sec)	
progress 84% (read 1803943936 bytes, duration 5 sec)	
progress 85% (read 1825374208 bytes, duration 5 sec)	
progress 86% (read 1846870016 bytes, duration 5 sec)	
progress 87% (read 1868365824 bytes, duration 5 sec)	
progress 88% (read 1889796096 bytes, duration 5 sec)	
progress 89% (read 1911291904 bytes, duration 5 sec)	
progress 90% (read 1932787712 bytes, duration 5 sec)	
progress 91% (read 1954217984 bytes, duration 5 sec)	
progress 92% (read 1975713792 bytes, duration 5 sec)	
progress 93% (read 1997209600 bytes, duration 5 sec)	
progress 94% (read 2018639872 bytes, duration 5 sec)	
progress 95% (read 2040135680 bytes, duration 5 sec)	
progress 96% (read 2061631488 bytes, duration 5 sec)	
progress 97% (read 2083061760 bytes, duration 5 sec)	
progress 98% (read 2104557568 bytes, duration 5 sec)	
progress 99% (read 2126053376 bytes, duration 5 sec)	
progress 100% (read 2147483648 bytes, duration 5 sec)	
total bytes read 2147483648, sparse bytes 860069888 (40.1%)	
space reduction due to 4K zero blocks 6.04%	
rescan volumes	
TASK OK	×
	>

VI) Monitoring d'une VM est modification de la configuration.

Par défaut, Proxmox fournit divers graphiques via son interface web (GUI).

Ici, cette machine virtuelle (VM) servira de serveur de sauvegarde en utilisant un passthrough de disque dur (HDD).

La distribution choisie sera OpenMediaVault basée sur Debian.

SRV-Debian (Uptime: 00:08:07)	
1 Status	running
💎 HA State	none
Node	pve
CPU usage	1.36% of 1 CPU(s)
E Memory usage	15.80% (323.56 MiB of 2.00 GiB)
🖨 Bootdisk size	2.00 GiB
≓IPs	192.168.1.83 2a01:cb08:1166:3000:be24:11ff:fe93:a5a7 More

Les métriques de Proxmox nous renvoient en temps réel l'utilisation du CPU, de la RAM, etc. Ici, la RAM ne sera clairement pas suffisante. OpenMediaVault utilisant ZFS, la RAM sera fortement sollicitée.

On va donc adapter la configuration dans la section "Hardware" de la VM :

Virtual Machine 100 (SRV-Debian) on node 'pve' No Tags 🖋										
	Summary		A	dd 🗸 Remove	Edit Disk Action V Revert					
>_	Console		📟 Memory			2.00 GiB				
Ģ	Hardware		۲	Processors		1 (1 sockets, 1 cores) [host] [numa=1]				
٠	Cloud-Init			BIOS		Default (SeaBIOS)				
\$	Options		Ţ	Display		Serial terminal 0 (serial0)				
	Task History		Q 0	Machine	pc-i440fx-5.2					
-		con y		SCSI Controller		VirtIO SCSI				
۲	Monitor		۲	CloudInit Drive (i	ide2)	local:100/vm-100-cloudinit.qcow2,media=cdrom,size=4M				M
B	Backup		⊜	Hard Disk (scsi0		local:100/vm-100-disk-0.qcow2,size=2G				
t]	Replication		₽	Network Device Edit: Me		norv			5 🛛	
Э	Snapshots			Serial Port (seria						
U	Firewall	▶			Memory (Mi	B) :	8192			
P	Permissions	sions			Minimum memory (MiB): Shares: Ballooning Device:		8192			
					🕑 Help		Adv	anced 🗌 🗌	ОК	